


INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA

Programvaran hämtas på: <http://komradio.com/downloads/Comline.zip>


Packa upp filen och starta installationen

Comline\CD-skiva\Client\setup_ComlineClient_

Välj språk och fortsätt med "Next"




Klicka på "Nästa"




INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA

Välj att godkänna avtalet och klicka på "Nästa"




Klicka på "Nästa"



INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA

Klicka på "Nästa"



Comline Client Installation [X]

Mapp för genväg:

Välj en mapp för genvägen, och klicka på Nästa för att fortsätta.

TC connect


Installationsprogrammet kommer att skapa en genväg i den mapp som anges nedan. Om du vill ändra det, så skriv in den nya sökvägen, eller välj en befintlig mapp från listan.

Mapp för genväg:

TC Connect\Comline Client

< Tillbaka **Nästa >** Avbryt

Klicka på "Nästa"



Comline Client Installation [X]

Skapa genväg på skrivbordet.

Välj alternativ nedan och klicka på Nästa för att fortsätta.

TC connect

En genväg till Comline Client kommer att skapas på Start-menyn, välj om en genväg ska installeras på skrivbordet.
Välj även om Comline Client ska startas automatiskt efter installationen.


☒ Installera genväg till Comline Client på skrivbordet.

☐ Starta Comline Client efter installationen.


< Tillbaka **Nästa >** Avbryt

INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA

Klicka på "Nästa"




Installationen startar nu. Och vid nedanstående dialogruta är den klar. Klicka på "Avsluta"



INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA


Innan du startar Comline för första gången måste några inställningar göras i din brandvägg.

I sökfältet i Windows skriver du: Windows defender och då ska "Windows defender-brandväggen med avancerad säkerhet" dyka upp. Klicka på den




INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA

Markera ”Regler för inkommande trafik”




INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA

Klicka på ”Ny regel”




Välj ”Program”. Klicka på ”Nästa”




INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA

Klicka på ”Bläddra”



Bläddra dig fram till denna sökväg. Välj ”IPRClient” och klicka på ”Öppna”



INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA

Klicka på "Nästa"

Guiden Ny inkommande regel

Program

Ange fullständig sökväg och körbar fil för det program som den här regeln matchar.

Steg:

- Regeltyp
- Program**
- Åtgärd
- Profil
- Namn

Gäller den här regeln för alla program eller bara för ett visst program?

☐ **Alla program**
Regeln gäller för alla anslutningar på datom som matchar andra regelegenskaper.

☒ **Följande programsökväg:**

%ProgramFiles% (x86)\TC Connect\Comline Client\IPRClient.exe Bläddra...

Exempel: c:\sökväg\program.exe
%ProgramFiles%\webbläsare\webbläsare.exe

< Föregående Nästa > Avbryt

Klicka på "Nästa"

INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA

 Guiden Ny inkommande regel ✕

Åtgärd

Ange den åtgärd som ska vidtas när en anslutning matchar villkoren i den här regeln.

Steg:

- Regeltyp
- Program
- Åtgärd**
- Profil
- Namn

Vilka åtgärder ska utföras när en anslutning matchar de angivna villkoren?

☒ **Tillåt anslutningen**

Detta gäller både anslutningar som skyddas med IPsec och anslutningar som inte skyddas av IPsec.

☐ **Tillåt anslutningen om den är säker**

Detta innefattar endast anslutningar som har autentiserats med IPsec. Anslutningar säkras med inställningarna i IPsec-egenskaper och regler i noden Anslutningssäkerhetsregler.

☐ **Blockera anslutningen**

Klicka på ”Nästa”

 Guiden Ny inkommande regel ✕

Profil

Ange vilka profiler den här regeln gäller för.

Steg:

- Regeltyp
- Program
- Åtgärd
- Profil**
- Namn

När gäller den här regeln?

☒ **Domän**

Används när en dator har anslutits till sin företagsdomän.

☒ **Privat**


Används när en dator är ansluten till en privat nätverksplats, t.ex. en plats i hemmet eller på arbetet.

☒ **Offentlig**

Används när en dator har anslutits till en offentlig nätverksplats.

INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA

Ge regeln ett namn, ex.vis "Comline". Klicka på "Slutför."



Guiden Ny inkommande regel

Namn

Ange ett namn och en beskrivning för den här regeln.

Steg:

- Regeltyp
- Program
- Åtgärd
- Profil
- Namn**

Namn:
Comline

Beskrivning (valfritt):

< Föregående Slutför Avbryt

Gör nu exakt samma sak för "Utgående trafik"

INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA

Sedan kan du starta "Comline Client"

Du kommer att komma till Profilhanteraren första gången du startar Comline client.

Fyll i fälten enligt bilden nedan, förutom Operatörsnamn där du skriver ditt eget nummer och namn.

Comline Aurora - Profilhanterare (Profil 1 av 1)

Generella inställningar

Språk: Svenska

Profilhantering

Välj profil: Comline 1

Ändra profilnamn

Lägg till profil

Ta bort profil

Profil 1 av 1

Anslutning till Comlineserver

DNS-Namn eller IP-Adress till Comlineserver: comline.sytes.net

Rensa adresslista

Nätverksport för datatrafik (TCP): 43349

☒ Aktivera automatisk återanslutning

Övrigt

Ljudinspelningsenhet: Standardenhet

Ljuduppspelningsenhet: Standardenhet

Användargränssnitt: Original Skin

Operatörsnamn: 461 Jonny

Spara inställningar

☒ Spara inställning för sändningsblockering

☒ Spara inställning för alarmblockering

☐ Spara inställning för minidisply

OK Avbryt Hjälp

Avsluta med "OK" därefter startar Comline




INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA

HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA




Stoppa skanning:

- Klicka på "triangeln"



Byt kanal:

Klicka på "A" under
"KAN"



Stega upp eller ned med
de runda pilarna.

När du är på den kanal
du vill vara, klicka på
uppåt-pil.



Man kan välja tre
uteffekter (1W, 5W,
25W) genom att klicka
på HML

INSTALLATION OCH HANDHAVANDE COMLINE RADIOKLUBBEN ALPHA


För att sända trycker du på mellanslagstangenten på din dator

Displayen blir röd vid sändning.

OBS! Kom ihåg att du måste gå ur skanningen med "Triangeln" innan du kan sända.



Du kan se vilka andra som är anslutna till Comline genom att klicka på "Verkttyg – Anslutna klienter"



För att avsluta programmet, klicka på "Av/På" knappen. Detta stänger ned din session men inte radion.